

Configuration requise pour iSpring Suite

Pour exécuter [iSpring Suite](#), votre ordinateur doit répondre aux exigences système suivantes :

- [Création de contenu](#)
- [Visualisation du contenu](#)

Création de contenu

Matériel	
Ordinateur et processeur	Processeur bicœur (quadricœur ou supérieur recommandé, 2,0 GHz ou plus)
Mémoire	4 Go (8 Go ou plus recommandés)
Espace disque libre	2 Go pour l'installation et 20 Go pour le fonctionnement
Affichage	1366x768 ou résolution supérieure
Carte vidéo	NVIDIA® GeForce® 8 series, Intel® HD Graphics 2000, ou AMD Radeon™ R600 ou supérieur avec 512 Mo de mémoire pour la vidéo normale et 1 Go pour la vidéo HD, un adaptateur graphique compatible Direct3D 10.1/Direct 2D est nécessaire pour le bon fonctionnement d'iSpring Cam Pro
Audio	Carte son et micro (pour l'enregistrement de la narration)
Vidéo	Webcam intégrée ou externe (pour l'enregistrement vidéo)
Logiciel	
Système d'exploitation	Microsoft® Windows® 10/11 (32 bits et 64 bits)
Microsoft PowerPoint	Microsoft® PowerPoint® 2007/2010/2013/2016/2019/365/2021/2024 (32 et 64 bits) (versions ISO (Store Non-Windows))
Microsoft Word	Microsoft® Word® 2007/2010/2013/2016/2019/365/2021/2024 (32 et 64 bits) (versions ISO (Store Non-Windows))

Visualisation du contenu

HTML5	
Windows	Mozilla Firefox 57 et supérieur Google Chrome 87 ou version ultérieure Microsoft Edge 87 ou version ultérieure
Macintosh	Safari 14.5 ou supérieur
Linux	Mozilla Firefox 57 ou version ultérieure Google Chrome 87 ou version ultérieure
Appareils mobiles	iOS 15.0 ou supérieur (pour iPad et iPhone) Android 8.0 ou supérieur
Visionnage de vidéos (MP4)	
Lecteur	Lecteur Windows Media QuickTime Player (pour Mac)

Windows	Mozilla Firefox 57 ou version ultérieure Google Chrome 87 ou version ultérieure Microsoft Edge 87 ou version ultérieure
Macintosh	Safari 14.5 ou supérieur
Appareils mobiles	iOS 15.0 ou supérieur (pour iPad et iPhone) Android 8.0 ou supérieur

1. Les fichiers avec lesquels vous travaillez dans **iSpring Cam Pro** doivent être stockés sur un support de stockage non amovible tel qu'un disque interne ou un disque SSD. Si vous respectez ces conditions, vos projets vidéo resteront intacts et fonctionneront correctement.

Lorsque vous travaillez avec vos fichiers dans iSpring Cam Pro, **ne les conservez pas** sur un disque externe, un disque réseau ou dans un stockage cloud. Cependant, les projets archivés peuvent être stockés sur tout type de support de stockage de données.

2. Les utilisateurs qui visualisent le cours sur un **appareil Android** dans le navigateur Google Chrome, doivent désactiver **le mode Lite**:

- 1) Ouvrez le cours sur votre téléphone ou tablette Android et appuyez sur **Paramètres** dans l'application Chrome.
- 2) Sous **Avancé**, appuyez sur **Mode léger**.
- 3) Désactiver **le mode Lite**.