



Qualitätseinstellungen

Konfigurieren Sie die Qualitätsstufe für Bilder, Audio und Videos, die im Kurs eingefügt werden. Je höher die Qualität der Medien, desto größer ist die Größe des veröffentlichten Kurses.

1. Klicken Sie auf den Link im Feld **Qualität**.



2. In den Qualitätseinstellungen können Sie eine der fertigen Voreinstellungen auswählen oder benutzerdefiniert. Einstellungen anwenden:
 - Für eine hochwertige Wiedergabe
 - Für die Standarddarstellung
 - Für Verbindungen mit niedriger Geschwindigkeit
 - Benutzerdefinierte Einstellungen



3. Klicken Sie schließlich auf **Speichern**.

Benutzerdefinierte Einstellungen

Konfigurieren Sie Ihre eigenen Qualitätseinstellungen und speichern Sie sie als separate Voreinstellung.

1. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Voreinstellung erstellen, können Sie 4 Parameter bearbeiten:

- Bildkomprimierung
- Optimieren für hochauflösende Displays
- Videokomprimierung
- Audiokomprimierung

Bildkomprimierung	Sie können die Bildkomprimierung in Ihrem veröffentlichten Kurs von 0 % (geringe Qualität und geringe Größe) bis 100 % (hohe Qualität und Größe) einstellen. Die empfohlene Qualität beträgt 50 %.
Optimieren für hochauflösende Displays	Bilder werden entsprechend dem Bildschirm optimiert, auf dem der Kurs angezeigt wird. Je höher die Auflösung, desto höher die Bildqualität.
Videokomprimierung	Sie können die Videoqualität in Ihrem veröffentlichten Kurs von 0 % (geringe Qualität und geringe Größe) bis 100 % (hohe Qualität und Größe) einstellen. Die empfohlene Qualität beträgt 50 % oder höher. Notiz: Je höher die Videoqualität, desto größer ist die Dateigröße.
Audiokomprimierung	Sie können die Tonqualität in Ihrem veröffentlichten Kurs von 0 % (geringe Qualität und geringe Größe) bis 100 % (hohe Qualität und Größe) einstellen. Die empfohlene Qualität beträgt 50 % oder höher. Notiz: Je höher die Audioqualität, desto größer ist die endgültige Dateigröße. Die Einstellungen für die Audiokomprimierung beeinflussen auch die Audioqualität von Videodateien.

2. Klicken Sie rechts vom Feld **Voreinstellung** auf **Vorlage Speichern**.

3. Geben Sie den Namen der neuen Voreinstellung ein und klicken Sie auf **OK**.

4. Die gespeicherte Voreinstellung wird der Liste der verfügbaren Voreinstellungen hinzugefügt. Sie können sie auswählen, wenn Sie einen Kurs veröffentlichen.

5. Klicken Sie schließlich auf **Speichern**.