


Configuración de la Integración en Microsoft Entra ID— Para Administradores del Sistema

Para sincronizar por primera vez los usuarios y grupos de iSpring LMS con Microsoft Entra ID (Azure AD), siga estos pasos:


- [Cómo crear una aplicación en Microsoft Entra ID \(Azure AD\)](#)
- [Cómo conectar la aplicación a iSpring LMS](#)
- [Cómo añadir usuarios y grupos para la sincronización](#)
- [Cómo iniciar la sincronización en Microsoft Entra ID \(Azure AD\)](#)
- [Cómo deshabilitar la integración](#)

Cómo crear una aplicación en Microsoft Entra ID (Azure AD)


1. Inicie sesión en su cuenta de [Microsoft Entra ID \(Azure AD\)](#). En la sección **Azure services** (Servicios de Azure), elija **Enterprise applications** (Aplicaciones empresariales).



2. Seleccione **New application** (Nueva aplicación).




3. Elija **Create your own application** (Crear su propia aplicación). Después, introduzca el nombre de su aplicación y seleccione **Integrate any other application you don't find in the gallery (Non-gallery)** (Integrar cualquier otra aplicación que no encuentre en la galería (sin galería)).




4. Haga clic en **Create** (Crear).

Cómo conectar la aplicación a iSpring LMS

1. Vaya a **Manage** (Administrar) > **Provisioning** (Aprovisionamiento) en el menú de la izquierda.



2. Seleccione **Connect your application** (Conecte su aplicación).



3. Pegue la **Tenant URL** (URL del inquilino) y el **Secret token** (Token secreto) que copió de iSpring LMS. Haga clic en **Test connection** (Probar conexión).

Microsoft Azure Search resources, services, and docs (G+/) Copilot

Home > Enterprise applications | All applications > Browse Microsoft Entra Gallery > iSpring Learn | Overview (Preview) >

New provisioning configuration

Microsoft Entra ID

Got feedback?

1 This is a new version of the provisioning user experience. This will replace the old experience in March 2025. No customer action is required. You can provide us feedback on the new user experience using the "Got feedback" button.

Create a provisioning configuration by completing the setup below. You can edit attribute mappings, scoping rules, and other settings later in the setup.

[Learn more](#)

Admin credentials

Create automatic provisioning configuration for: 'iSpring Learn'

Tenant URL *

Secret token

[Test connection](#)

Next steps:

After creating your configuration with default parameters, you will be taken to the configuration details page to manage advanced settings.

[Create](#) [Cancel](#)

4. Después, haga clic en **Create** (Crear).

Admin credentials

Create automatic provisioning configuration for: 'iSpring Learn'

Tenant URL *

Secret token

[Test connection](#)


Next steps:

After creating your configuration with default parameters, you will be taken to the configuration details page to manage advanced settings.


[Create](#) [Cancel](#)

Cómo añadir usuarios y grupos para la sincronización


1. Vaya a **Manage** (Administrar) > **Users and groups** (Usuarios y grupos).




2. Haga clic en **Add user/group** (Añadir usuario/grupo).




3. Como está configurando la sincronización por primera vez, la lista de usuarios y grupos estará vacía. Haga clic en **None Selected** (Ninguno seleccionado).




4. Marque las casillas junto a los usuarios y grupos que desea sincronizar de la lista, y luego haga clic en **Select** (Seleccionar).



5. Los usuarios y grupos que ha seleccionado ahora aparecerán en la pestaña. Ahora puede sincronizarlos.




- Todos los usuarios y grupos que usted agregó a esta sección se sincronizarán.
- Si necesita dejar de sincronizar usuarios o grupos, simplemente marque la casilla junto a su nombre y elimine al usuario o grupo.




Cómo iniciar la sincronización en Microsoft Entra ID (Azure AD)

1. Abra la sección de **Overview** (Vista general) en el menú de la izquierda y haga clic en **Start provisioning** (Iniciar aprovisionamiento). Esto iniciará el proceso de sincronización.



2. Espere mientras se completa el proceso. Se mostrará una actualización de estado que indica la finalización exitosa de la sincronización.



Microsoft Entra ID (Azure AD) comprueba automáticamente si hay cambios en los datos de grupos y usuarios cada 40 minutos. Si se detecta algún cambio, el proceso de sincronización se repetirá y toda la información se actualizará en iSpring LMS.

Ver registros de sincronización

Para revisar los detalles de la sincronización, haga clic en el enlace **View provisioning logs** (Ver registros de aprovisionamiento) o vaya a la pestaña **Provisioning logs** (Registros de aprovisionamiento).

Aquí puede ver información detallada sobre la sincronización, como los errores encontrados durante el proceso o cualquier actualización que se haya producido durante la sincronización.

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+/)

Copilot

Home > iSpring Learn

iSpring Learn | Overview

...

Start provisioning

Stop provisioning

Restart provisioning

Edit provisioning

Provision on demand

Overview (Preview)

Overview

Provision on demand

Manage

Monitor

Provisioning logs

Audit logs

Insights

Troubleshoot

Current cycle status

Initial cycle completed.

100% complete

Users 1

Groups 1

View provisioning logs

Statistics to date

View provisioning details

View technical information

Manage provisioning

Update credentials

Edit attribute mappings

Add scoping filters

Provision on demand

Cómo deshabilitar la integración

En la sección **Overview** (Vista general), haga clic **Pause provisioning** (Pausar la provisión). Los datos ya no se sincronizarán.

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+/)

Copilot

Home > Enterprise applications | All applications >

iSpring Learn | Overview (Preview)

...

×

Start provisioning

Pause provisioning

Restart provisioning

Delete configuration

Refresh

Got feedback?

Overview (Preview)

Overview

Provision on demand

Manage

Get started

Overview

Properties

Monitoring

Basic information