


# Wiedergabe und Navigation

Konfigurieren Sie die Wiedergabe- und Navigationsparameter Ihres Players.

1. Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche **Wiedergabe und Navigation**.



2. Konfigurieren Sie die Wiedergabe- und Navigationsparameter Ihres Players.

## WIEDERGABE UND NAVIGATION

### Wiedergabe fortsetzen

Bei Neustart:

Bei jedem Neustart nachfragen

### Wiedergabe

Art der Navigation:

Eingeschränkt - Nur die folgende Folie und sc...

☐ Tastatur-Navigation aktivieren

Steuerungstasten anpassen...

### Verschiedenes

☒ Präsentation automatisch starten

☒ Animationszustand speichern ⓘ

Wiedergabe fortsetzen	
Bei Neustart	<p>Richten Sie die Wiedergabe des Kurses beim erneuten Öffnen ein.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Bei jedem Neustart nachfragen:</b> Beim erneuten Öffnen der Präsentation können Benutzer zwischen zwei Optionen wählen: entweder die vorherige Sitzung fortsetzen oder die Präsentation von Anfang an abspielen</li><li>• <b>Immer letzter Position fortsetzen:</b> Der Kurs wird immer dort fortgesetzt, wo er zuvor unterbrochen wurde</li><li>• <b>Immer am Anfang beginnen:</b> Der Kurs wird immer von Anfang an gespielt</li></ul>
Wiedergabe	
Art der Navigation	<p>Wählen Sie die Art der Kursnavigation:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Frei:</b> Benutzer können jede Folie Ihrer Präsentation in beliebiger Reihenfolge ansehen. Diese Art der Navigation ist standardmäßig ausgewählt</li><li>• <b>Eingeschränkt:</b> Die Lernenden können gemäß den Verzweigungseinstellungen zur nächsten Folie wechseln und zu den bereits angezeigten Folien zurückkehren</li><li>• <b>Voran:</b> Benutzer können zur nächsten Folie wechseln, nachdem sie die aktuelle Folie angezeigt haben</li></ul>

<b>Tastatur-Navigation aktivieren</b>	<p>Aktivieren oder deaktivieren Sie die Tastaturwiedergabe der Präsentation.</p> <p>Richten Sie Ihre eigenen Tastenkombinationen ein, um die Kurswiedergabe zu verwalten. Sie können maximal drei Tastenanschläge für jede Aktion einrichten und eine Reihe von Tastenkombinationen aus einer/in eine Datei importieren /exportieren.</p> <p>Klicken Sie auf <b>Steuerungstasten anpassen</b>, um Tastaturkürzel zu bearbeiten.</p>
<b>Sonstiges</b>	
<b>Präsentation automatisch starten</b>	Aktivieren oder deaktivieren Sie einen automatischen Kursstart, nachdem die erste Folie geladen wurde.
<b>Animationszustand speichern</b>	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Beibehaltung des Status animierter Folien, wenn Benutzer zu einer solchen Folie zurückkehren. Diese Option eignet sich für Triggeranimationen, Aufzählungszeichen, die bei Mausklicks angezeigt werden usw.